

## CONFIGURAZIONE ACCESSO CON C.I.E. (Carta d'Identità Elettronica)

Per accedere ai servizi sul portale, l'utente deve autenticarsi tramite Carta di Identità Elettronica (C.I.E.).

L'accesso ai servizi di autenticazione tramite Carta di Identità Elettronica è possibile solo a seguito delle seguenti precondizioni:

- Si è in possesso di una Carta di identità elettronica certificata da Ministero dell'Interno
- Sul proprio personal computer è installato e configurato per l'accesso a Internet un web browser con una delle seguenti caratteristiche:
  - **Ms Internet Explorer 6 SP1 o superiori**
- Sul proprio personal computer è installato e configurato un lettore di smartcard.
- Il proprio browser è configurato per leggere il certificato digitale presente sulla carta di identità elettronica che si vuole impiegare.

### Come Configurare il lettore

Per configurare il lettore di smartcard seguire le indicazioni del proprio Hardware Vendor.

### Come Configurare il proprio browser (MSIE)

Per configurare il proprio browser al fine di permettere l'autenticazione sul Portale tramite Carta di Identità Elettronica è necessario eseguire i passi riportati di seguito:

1. Installare il Java Plug in di Sun Microsystems versione Java(TM) Plug-in: Versione 1.4.2 E' possibile effettuare il download del SW in questione all'indirizzo (sito di Sun Microsystems Inc.):
  - a. <http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html> (sezione JRE)
  - b. Scaricare ed eseguire il file seguendo le indicazioni proposte.
  - c. Al termine dell'installazione tra i tools di Internet Explorer dovrebbe essere riportata la "Sun Java Console"
2. Una volta installato la Java Virtual Machine come al punto precedente è necessario installare il sw fornito dal Ministero dell'Interno per la lettura della Carta di identità elettronica. A tal fine effettuare il download del software CSP CIE reperibile nella sezione "**Aiuto**" del portale.
3. Per l'installazione e la configurazione del software CIE Security Tools Setup seguire le istruzioni riportate nei documenti:
  - a. Manuale di installazione del software CSP CIE
  - b. Manuale utente per l'utilizzo del software CSP CIE


I documenti sono reperibili sul portale nella sezione "**Aiuto**".

Alla fine dell'installazione sarà possibile vedere nei certificati SSL presenti sul browser (MSIE) anche quello relativo alla CIE.

Il percorso da seguire per la visualizzazione dei certificati (MSIE 6.0 English) è:  
Tools → Internet Options → Content → Certificates

Il percorso da seguire per la visualizzazione dei certificati (MSIE 6.0 Italiano) è:  
Strumenti → Opzioni Internet → Contenuto → Certificati

Il certificato relativo alla Cie è quello Issued By (Emesso da) SUBCA-EMMISSIONE1-MI



4. A questo punto inserendo la C.I.E. nel lettore di smartcard e digitando il pin quando richiesto è possibile accedere ai servizi del portale, come:
  - a. Registrazione tramite CIE
  - b. Autenticazione (Login) tramite CIE
  - c. Servizio di autocertificazione assistita